

如何設定本校DNS伺服器

Windows版



112年08月18日 1.0版

如何設定本校DNS伺服器(1/4)

一、按住鍵盤上Windows圖標鍵+R 在執行對話方塊,輸入【control】



鍵盤上Windows圖標鍵+R

🖅 執行		×
	前入程式、資料夾、文件或網際網路資源的名稱,Windows 自動開啟。	
開啟(<u>O</u>):	control	~
2	輸入【control】命令 _{確定} _{取消} 瀏覽(B)	
	確定 取消 瀏覽(<u>B</u>)	

中正大學 資訊處



參考:如果鍵盤上沒有Windows圖標鍵, 請在左下角Windows圖示按滑鼠右 鍵選「執行」,輸入【control】

如何設定本校DNS伺服器(2/4)

二、依序點選【檢視網路狀態及工作】→【乙太網路】



如何設定本校DNS伺服器(3/4)

三、點選【內容】,選擇「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)」後點選【內容】



如何設定本校DNS伺服器(4/4)

四、點選「使用以下的DNS伺服器位址」,設定本校DNS伺服器位址後,按【確定】

		_	
網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容		×	
一般			
如果您的網路支援這項功能,您可以取得 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	自動指派的 IP 設定。否則,您必須		
○ 自動取得 IP 位址(<u>O</u>)			
●使用下列的 IP 位址(S):			
IP 位址①:	140 . 123 .		
子網路遮罩(<u>U</u>):	255 . 255 . 255 . 0		
預設閘道(D):	140.123.		校內設備請設定本校DNS伺服器:
			140.123.5.100(主要)
→ ● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):	9		140.123.1.100
價用 DNS 伺服器(P):	140 . 123 . 5 . 100		
其他 DNS 伺服器(<u>A</u>):	140 . 123 . 1 . 100		校外使用設備請設定公開DNS Server:
□ 結束時確認設定(L)	進階⊘		101.101.101.101 8.8.8.8
	確定 取消		1.1.1.1

中正大學 資訊處

5



